

## Instrukcja do Bibliotek kolorów PPG – Voice of Colour - SIGMA COATINGS do programów: AutoCAD<sup>®</sup>, 3ds Max<sup>®</sup>, Revit<sup>®</sup>, ArchiCAD<sup>®</sup>, SketchUp<sup>®</sup>



### **AutoCAD<sup>®</sup>**

Aby uzyskać dostęp do kolorów zdefiniowanych w paletcie, należy:

1. Rozwinąć główne menu i kliknąć „Opcje”
2. W oknie dialogowym „Opcje”, na karcie „Pliki”, kliknąć „Położenie palety kolorów”.
3. Kliknąć przycisk „Dodaj”, aby dodać nowe położenie palet kolorów.
4. W pustym polu tekstowym podać nowe położenie.
5. Kliknąć przycisk OK.

Paleta kolorów jest dostępna poprzez okno dialogowe „Wybierz kolor”, zakładka „Paleta kolorów”

### **3 3DS MAX**

Aby uzyskać dostęp do kolorów zdefiniowanych w paletcie, należy:

1. Kliknąć menu „Rendering Material/Map Browser...”.
2. W oknie dialogowym „Material/Map Browser” w polu „Browse from:” kliknąć „Mtl Library”
3. W polu „File” kliknąć „Open...”
4. W oknie dialogowym „Open Material Library” wybrać zapisany plik palety kolorów.

Uwaga: pliki bibliotek zostały utworzone w wersji Revit® 2017

Aby uzyskać dostęp do biblioteki materiałów, należy:

1. Otworzyć plik „biblioteki materiałów (.rvt)”;
2. W projekcie docelowym kliknąć kolejno kartę „Zarządzaj”, „panel Ustawienia”, „Przenieś standardy projektu”;
3. W oknie dialogowym zaznaczyć „Materiały”;
4. Kliknąć przycisk „OK.”



ARCHICAD

Uwaga: pliki bibliotek zostały utworzone w wersjach ARCHICAD® 21, 22. Prosimy przy instalacji o zwrócenie uwagi na wersję oprogramowania.

Aby uzyskać dostęp do kolorów zdefiniowanych w paletcie, należy:

1. Uruchomić aplikację ARCHICAD® i otworzyć zapisany plik;
2. Grupy kolorów zostały przypisane do kolejnych kondygnacji w strukturze projektu;
3. Na płaszczyźnie (rzędnej) każdej kondygnacji znajdują się próbki kolorów należących do danej grupy;
4. Aby wprowadzić kolor do nowego projektu należy:
  - 4.1. otworzyć równoległe docelowy plik projektu ARCHICAD;
  - 4.2. zaznaczyć wybrane próbki kolorów na rzucie;
  - 4.3. skopiować (Ctrl/Cmd +c) zaznaczenie do schowka (Uwaga! funkcja kopiowanie nie działa w oknie 3D);
  - 4.4. wkleić zawartość schowka do drugiego (docelowego) pliku projektu ARCHICAD;
  - 4.5. W zestawie dostępnych kolorów (Atrybuty wykończeń) docelowego pliku projektu pojawią się kolory, przypisane do skopiowanych obiektów próbek



Aby uzyskać dostęp do biblioteki materiałów, należy:

#### OPCJA 1

1. Przekopiować wybrany folder na dysk C do folderu SketchUp  
C:\Users\[nazwa\_użytkownika]\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp  
2018\SketchUp\Materials;
2. W zasobniku domyślnym rozwinąć wstążkę „Materiały”;
3. W polu „Zaznacz” wybrać nazwę folderu, w którym znajdują się materiały.

#### OPCJA 2

1. W zasobniku domyślnym rozwinąć wstążkę „Materiały”;
2. W polu „Zaznacz” kliknąć strzałkę „Szczegóły” i wybrać opcję „Otwórz” lub „utwórz materiały”, następnie wskazać folder docelowy.